



MageUp

Guia do usuário

Módulo Pagamento Interno Magento 2



Quais os pré-requisitos?

Não existem pré-requisitos para instalação desse módulo.

Como instalar?

Via composer:

1. Entre na pasta raiz da sua instalação;
2. Digite o seguinte comando no terminal:

```
composer require mageup/module-internalpayment:dev-master
```

3. Em seguida, digite os outros comandos responsáveis por habilitar o módulo:

```
php bin/magento module:enable Trezo_InternalPayment --clear-static-content  
php bin/magento setup:upgrade
```

Manualmente:

Basta você criar as pastas **Trezo/InternalPayment** pasta dentro de **app/code** na raiz do projeto Magento, ficando na seguinte estrutura **{raiz_magento}/app/code/Trezo/InternalPayment** e descompactar todo o conteúdo do arquivo baixado.

Para habilitar o módulo, os seguintes comandos devem ser executados no terminal:

```
php bin/magento module:enable Trezo_InternalPayment --clear-static-content  
php bin/magento setup:upgrade
```

ATENÇÃO: As pastas devem ser criadas sem nenhuma acentuação, seguindo a mesma estrutura, inclusive as letras maiúsculas e minúsculas.

Mais informações podem ser obtidas no GitHub do módulo:

<https://github.com/mageup/module-internalpayment>

Possíveis problemas após a instalação:

- Página 404 ao acessar a configuração no admin: efetuar a limpeza de cache, efetuar logout e fazer login novamente no painel administrativo;
- Caso não apareça as configurações do módulo: verificar se a estrutura de pastas foi criada corretamente e em sua configuração o módulo está ativo;
- Caso esteja ativo e mesmo assim o módulo não apareça, verificar as permissões nos arquivos instalados;
- Caso ainda não apareça, verificar se os comandos de instalação foram executados corretamente e, caso afirmativo, talvez seja necessário executar os seguintes comandos:

```
php bin/magento setup:di:compile  
php bin/magento setup:static-content:deploy
```



MageUp

Como configurar?

Para configurar acesse: **Admin -> Lojas -> Configuração -> Vendas -> Meios de Pagamento -> Método de pagamento interno**

Configuração

Habilitado:

- Habilita ou desabilita o Meio de Pagamento Interno;

Título:

- Título a ser exibido para o meio de pagamento no Admin;

Ordem de exibição

- Ordem de exibição do meio de pagamento.